

Verwendung des ElsterAuthenticators mit OpenLimit CC Sign

OpenLimit unterstützt die Dienste der elektronischen Steuererklärung (ELSTER). Für die Einsatzvoraussetzungen besuchen Sie bitte die Webseite von ELSTER <https://www.elster.de/eportal/infoseite/systemanforderungen>.

Diese Anleitung setzt voraus, dass OpenLimit CC Sign (mit einer Volllizenz; kein Reader) und der Kartenleser ordnungsgemäß installiert sind. Hinweise zur Installation von OpenLimit CC Sign entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung. Für den Kartenleser sollten Sie die aktuelle Treiber-Software installiert haben, die Sie bitte vom Hersteller des Kartenlesers beziehen. Bitte stellen Sie sicher, dass sich Ihre Signaturkarte während der gesamten Konfiguration und des Elster-fit-Tests im Kartenleser befindet.


Für die Ersteinrichtung und Verwendung des ElsterAuthenticators beachten Sie bitte die folgenden Kapitel.

1 Ersteinrichtung

Bevor der ElsterAuthenticator für die Dienste von ELSTER verwendet werden kann, muss dieser konfiguriert werden. Hierzu starten Sie bitte zunächst den OpenLimit Manager, warten Sie bitte, bis ein gelbes Chipsymbol in der Taskleiste angezeigt wird. Starten Sie nun den ElsterAuthenticator über das Startmenü. Das Hauptfenster des ElsterAuthenticators wird mit dem Hinweis angezeigt, dass die Anwendung konfiguriert werden müsse.



Klicken Sie auf das Hamburger-Menü und öffnen Sie den Eintrag „Konfiguration“ per Klick.



Alle weiteren Einstellungen können Sie unverändert belassen.

Damit ist die Ersteinrichtung abgeschlossen. Im Hauptfenster können Sie nun die konfigurierte Karte einsehen:



2 Durchführung des Elster-fit-Tests

Bevor Sie mit den Diensten von Elster produktiv arbeiten können, empfiehlt es sich, den Elster-fit-Test durchzuführen. Dieser dient dazu, Ihre Konfiguration in einer Echtumgebung zu prüfen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Karte in den Kartenleser eingelegt ist und in der Taskleiste das gelbe Chipsymbol zu sehen ist.

Sie haben die Möglichkeit, den Elster-fit-Test über das Hauptfenster des ElsterAuthenticators oder über die Webseite von Elster zu starten.




Sie starten den Elster-fit-Test durch den Aufruf der Webseite www.elster.de

The image contains three screenshots of a web browser showing the ELSTER website. The first screenshot shows the main navigation menu with 'Systemanforderungen' circled in red. The second screenshot shows a list of links with the one for PC and security stick highlighted in yellow. The third screenshot shows the 'Übersicht der unterstützten Konfigurationen' page with 'ELSTER-fit ist' circled in red.

Screenshot 1: The browser address bar shows 'https://www.elster.de/eportal/start'. The navigation menu includes 'Aktuelles', 'Rechtliches', 'Nutzen und Vorteile', 'Sicherheit', 'Presse und Medien', 'Systemanforderungen', and 'ElsterSmart'. Red annotations: '- scrollen Sie das Fenster bis nach unten' and '- klicken Sie auf den Link "Systemanforderung"'. The link 'Systemanforderungen' is circled in red.


Screenshot 2: The browser address bar shows 'https://www.elster.c'. The page content includes 'Anforderungen für die Nutzung mit Smartphone / Tablet und ElsterSmart-App' and 'Anforderungen für die Nutzung mit PC und Sicherheitsstick oder Signaturkarte (ElsterAuthenticator)'. Red annotations: '- scrollen Sie das Fenster nach unten' and '- klappen Sie den nebenstehenden Bereich auf'. The second link is highlighted in yellow.

Screenshot 3: The browser address bar shows 'https://www.elster.c'. The page title is 'Übersicht der unterstützten Konfigurationen (PC + Signaturkarte)'. The text says 'Falls Sie eine Signaturkarte nutzen möchten, können Sie hier überprüfen, ob diese ELSTER-fit ist'. Red annotations: '- scrollen Sie das Fenster nach unten' and '- klicken Sie auf "ELSTER-fit"'. The text 'ELSTER-fit ist' is circled in red.



Der Elster-fit-Test führt insgesamt drei Tests durch. In jedem Test müssen Sie die PIN eingeben. War

der Test erfolgreich, wird folgendes Fenster angezeigt:



Der Test damit abgeschlossen und Sie können nun Elster verwenden.

Hinweis: für den produktiven Einsatz haben Sie die Möglichkeit, die Häufigkeit der PIN-Abfragen zu begrenzen. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das OpenLimit-Icon in der Taskleiste und auf „Einstellungen“. Wechseln Sie zu dem Reiter „PIN-Abfrage“ und aktivieren Sie das Kästchen vor „Karte für mehrere Arbeitsschritte öffnen“. Öffnen Sie die Auswahlliste unter dem Eintrag „für fortgeschrittene Signaturen“ und wählen Sie „keine weitere Abfrage“ aus. Verfahren Sie ebenso mit dem Eintrag „für Entschlüsselung“.

Hinweis für Kunden mit D-TRUST-Karten

Für die Verwendung der D-TRUST-Karte für ElsterOnline ist die Installation der Nexus Personal-Software nicht nötig. Ist unsere OpenLimit-Software installiert, wählen Sie einen der auf Seite 2 aufgeführten Token (Signaturkarten) aus.

Hinweis für Kunden mit TeleSec PKS-ECC-Signaturkarten

Laut Elster und der Telesec werden keinerlei Signaturkarten der Telesec von ELSTER unterstützt.
<https://www.elster.de/eportal/unterstuetztesignaturkarten>
<https://www.telesec.de/de/produkte/signaturkarte/ueberblick/>

Die von ELSTER unterstützten Signaturkarten werden unter dem folgenden Link aufgelistet:

<https://www.elster.de/eportal/unterstuetztesignaturkarten>

Benötigen Sie weitere Unterstützung bei der Verwendung von OpenLimit CC Sign, dann besuchen Sie den OpenLimit-Support unter <https://www.openlimit.com/de/support/service.html>
Beachten Sie bitte die Hinweise zu unserem Support.

Haben Sie Fragen zur Registrierung oder zur Verwendung von Elster generell, wenden Sie sich bitte an den Support von Elster unter <https://www.elster.de/eportal/infoseite/kontakt>.

